

Как создать трансляцию в RuTube

1. Перейдите в Rutube Studio по ссылке <https://studio.rutube.ru>.
2. Авторизуйтесь в своем профиле или зарегистрируйтесь, если вы его еще не создавали.

Вход


Телефон или почта

Продолжить


Зарегистрироваться

Yandex SmartCaptcha - Обработка данных

3. Выключите показ рекламы в настройках канала, чтобы она не воспроизводилась перед началом трансляции.




4. Перейдите в раздел «Трансляции» и нажмите «Создать трансляцию».



5. Заполните поля на странице:

- **название трансляции** (обязательное поле);
- **описание трансляции**;
- **категория трансляции** (обязательное поле);
- **возрастное ограничение** — включение данной опции позволит ограничить доступ к трансляции для аудитории младше 18 лет, перед просмотром пользователь должен будет подтвердить свой возраст;
- **параметры доступа** — выберите вариант «*доступно для всех*». В такую трансляцию сможет зайти любой пользователь RuTube, который онлайн на момент трансляции. ***Приватная трансляция не поддерживается.***

6. Нажмите «Перейти к настройкам».



Информация Настройки

Название*
Как быстро выучить английский язык 34 из 100

Описание
Рассмотрим несколько фишек 26 из 5000

Категория*
Обучение ▼

Возрастное ограничение ⓘ
 18+

Параметры доступа
Доступно для всех ▼

[Перейти к настройкам](#)

7. Скопируйте значения из полей «Ключ потока» и «Сервер».

При необходимости включите опцию «Автоматический запуск», чтобы после получения потока из OBS Studio трансляция запустилась автоматически.

Ключ потока ?

***** ...

Сервер ?

rtmp://r...ibe.ru/live_push

Автоматический запуск ?

Чат

Перейти к управлению

8. Далее перейдите к настройкам OBS Studio. Окно настроек RuTube оставьте открытым.


Как настроить трансляцию в OBS Studio

Минимальный набор настроек OBS Studio для проведения вебинара состоит из:

- настройки сервера вещания,
- настройки источника вещания.

Настройка сервера вещания

1. Запустите OBS Studio и нажмите кнопку «Настройки» в нижнем правом углу.




2. Перейдите в раздел «Трансляции».

3. Выберите в поле «Служба» вариант «Настраиваемый...».

4. Вставьте скопированные из RuTube значения сервера и ключа потока.

5. Нажмите «Применить», а затем «Ок».



Настройка источника вещания


Источник вещания отвечает за контент, который вы транслируете зрителям. В качестве источника можно использовать:

- изображение с веб-камеры,
- аудиопоток,
- окна различных программ,
- изображения,
- презентации и т.д.


В данной статье мы рассмотрим настройку вещания с веб-камеры. Другие источники добавляются аналогичным способом за исключением выбора конечного устройства, окна программы или файла.

Для настройки вещания с веб-камеры выполните следующие действия:


1. В блоке «Источники» нажмите кнопку «Добавить» (знак плюса).
2. Выберите в списке пункт «Устройство захвата видео».




3. В открывшемся окне выберите пункт «Создать новый», задайте имя источника и нажмите кнопку «ОК».



4. Выберите нужную камеру в поле «Устройство» и нажмите «ОК».




5. Выберите положение, которое источник будет занимать в окне трансляции.



Как запустить трансляцию

1. Для запуска трансляции в OBS Studio нажмите «Начать трансляцию».



2. Вернитесь в RuTube и нажмите «Перейти к управлению».

Параметры доступа

Приватная трансляция

Ключ потока ?

Сервер ?

rtmp://r.....ru/live_push

Автоматический запуск ?

Чат

Перейти к управлению

3. На открывшейся странице нажмите «Начать трансляцию».

Чат сойдёт после завершения трансляции

Как быстро выучить английский язык

Поток подключён
Во время трансляции доступна статистика в реальном времени.
Хорошего эфира!

✓ Можно начинать

Начать трансляцию

4. Скопируйте ссылку или код вставки плеера и передайте её в аппаратную АО «МОСГАЗ»

RUTUBE

Поделиться

Ссылка

<https://rutube.ru/video/private/f752ee...>

Код вставки плеера

Поделиться